

## Steuercodes für die Handy-Mailbox

Als Teil des Mobilfunkstandards werden Steuercodes von jedem Handy-Modell unterstützt. Steuercodes werden auf jedem Mobilfunkgerät auf die gleiche Art und Weise über die Wähltastatur eingegeben und über die Anruftaste an das Funknetz geschickt. Dort werden die Einstellungen dann angepasst.

Steuercode	Funktion
*#61#	Derzeitige Einstellungen abfragen.
*61#	Rufumleitung wenn niemand abhebt einschalten.
#61#	Rufumleitung wenn niemand abhebt ausschalten.
**61*Mailboxnummer**Zeit in Sekunden#	Rufumleitung wenn niemand abhebt einrichten und Zeit festlegen, bis die Mailbox dran geht. Es stehen folgende Zeiteinstellungen zur Verfügung: 5, 10, 15, 20, 25 oder 30 Sekunden
*62#	Rufumleitung wenn das Handy abgeschaltet ist einschalten.
#62#	Rufumleitung wenn das Handy abgeschaltet ist ausschalten.
**62*Mailboxnummer#	Rufumleitung wenn das Handy abgeschaltet ist einrichten.
*67#	Rufumleitung wenn das Handy besetzt ist einschalten.
#67#	Rufumleitung wenn das Handy besetzt ist ausschalten.
**67*Mailboxnummer#	Rufumleitung wenn das Handy besetzt ist einrichten.
*21#	Alle Anrufe direkt in die Mailbox umleiten einschalten.
#21#	Alle Anrufe direkt in die Mailbox umleiten ausschalten.
**21*Mailboxnummer#	Alle Anrufe direkt in die Mailbox umleiten einrichten.
##002#	Alle Rufumleitungen komplett ausschalten.
##004#	Alle Rufumleitungen komplett bis auf "bei besetzt" ausschalten.
*#06#	Zeigt die International Mobile Station Equipment Identity ( <i>IMEI</i> ) an.
TK *135# - VF *#62# - E+ *100#	Die eigene Rufnummer wird angezeigt.
*#31#[Zielrufnummer]#	Die eigene Rufnummer wird dem Angerufenen angezeigt (einmalig).
#31#[Zielrufnummer]#	Die eigene Rufnummer wird dem Angerufenen nicht angezeigt (einmalig).

Eigene Rufnummer anzeigen für O2 :  
Die kostenlose Rufnummer 0800 - 937 754 6 anrufen.  
Dann wird die eigene Rufnummer angesagt.